

OLAT / SCORM-LERNINHALT


1. Überblick

Mit dem Kursbaustein **SCORM-Lerninhalt** ist es möglich, Lerninhalte in verschiedenen web-basierten Umgebungen, wie beispielsweise aus dem Autor*innensystem „LernBar“, in OLAT einzubinden und die Bearbeitung des SCORM-Lerninhalts zu bewerten.

SCORM steht für **S**harable **C**ontent **O**bject **R**eference **M**odel.


2. Einrichten des Bausteines

Der Kursbaustein SCORM-Lerninhalt findet sich in der Editoransicht unter **Weitere Kursbausteine**.



Der Baustein wird, wie jeder andere Baustein auch, im Kursmenü eingehängt.

- Geben Sie dem Baustein gegebenenfalls einen **Titel** und eventuell eine **Beschreibung**.
- Setzen Sie, falls dieser Baustein nicht anderen Bausteinen untergeordnet ist, im Reiter **Sichtbarkeit** ODER im **Zugang** einen gruppenabhängigen Filter.
- Im Reiter **Lerninhalt** können Sie den **SCORM-Lerninhalt wählen oder importieren**.



- Durch einen Klick auf **SCORM-Lerninhalt wählen oder importieren** öffnet sich ein Fenster, in dem man, sofern vorhanden, eigene SCORM-Lerninhalte mit einem Klick auf das + unter **Aktionen** in den Kursbaustein einbinden kann.



- Unter Einstellungen kann zudem festgelegt werden, ob der SCORM-Lerninhalt in einem neuen Fenster aufgerufen werden, ob das Kursmenü sichtbar sein soll u.a.

📦 SCORM-Lerninhalt

Titel und Beschreibung Sichtbarkeit Zugang Lerninhalt

SCORM-Lerninhalt auswählen

Gewählter SCORM-Lerninhalt: [Scorm-Beispiel](#)

ID der Ressource: 27648262150

SCORM-Lerninhalt auswechseln

Einstellungen

In Kursmenü ausblenden ☐

In neuem Browserfenster öffnen ☒

Nach Beenden nächsten SCORM starten ☐

Menü anzeigen ☒

Navigationsbuttons anzeigen ☒

Speichern

- Im Reiter **Bewertung** ist bereits voreingestellt, dass die im SCORM-Lerninhalt erzielten Punkte nach OLAT übertragen werden. Wird hier das Häkchen entfernt, gelangen keine Punkte aus dem SCORM-Lerninhalt zu OLAT.
- Weitere Bewertungsmöglichkeiten, wie z.B. **Mindestpunkte zum Bestehen** oder die **Maximale Anzahl Lösungsversuche** können hier auch festgelegt werden.

SCORM-Lerninhalt Kopieren Verschieben

Titel und Beschreibung Sichtbarkeit Zugang Lerninhalt **Bewertung** Mehrsprachigkeit

Konfiguration der Bewertung

Punkte aus SCORM übertragen ☒

Mindestpunkte zum Bestehen

Nutzer kann Ergebnis nur verbessern ☒

Lösungsversuche nur zählen, wenn Punkte übertragen werden ☒

Maximale Anzahl Lösungsversuche

Durchschnittliche Bewertung anzeigen ☐

Zeigt dem Teilnehmer eine Auswertung, mit der er die durchschnittliche Bewertung zu diesem Kursbaustein aufrufen kann. Die durchschnittliche Bewertung erscheint, sobald eine Bewertung zum Kursbaustein für ihn und mindestens vier weitere Nutzer vorliegt.

3. Der SCORM-Lerninhalt aus Studierendensicht

- In der Kursansicht sehen die Studierenden den Titel des Bausteins und den Button zum Starten des Lerninhalts.

SCORM-Lerninhalt



Lerninhalt starten

Ihre Ergebnisse können von den Betreuern des Kurses eingesehen werden.

- Nach Beendigung der Bearbeitung des SCORM-Inhalts sehen die Studierenden die Anzahl der erreichten Punkte, ob sie bestanden haben oder nicht und ob sie den Lerninhalt nochmals starten können.

SCORM-Lerninhalt



Bestanden

Punkte: 13

Bisherige Lösungsversuche: 1

i Gewertet wird das beste Resultat.



Lerninhalt starten

Ihre Ergebnisse können von den Betreuern des Kurses eingesehen werden.